

## Aktualisierung der AcuCorp-Runtime auf die Version 7.2.1

Alle Real-Sitzungen müssen beendet sein.  
Sie müssen am Server als "Aadministrator" (mit großem "A") angemeldet sein.

### 1. Installation der aktuellen Softwareversion "Real für Immobilienverwaltungen".


Legen Sie die Real-CD (Rel. 7.2 039/21.06.2007 oder höher) in das Laufwerk am Server in ein.

Folgender Bildschirm erscheint nach wenigen Sekunden:

Merken sie sich den Laufwerksbuchstaben vom Quellverzeichnis (z.B: D:) und den Pfad vom Zielverzeichnis (z.B. C:\RealHV\AcuReal)

Klicken Sie auf "Start kopieren" und installieren Sie das Update in gewohnter Weise.

Nach der Installation die CD nicht aus dem Laufwerk entfernen.




### 2. Beenden und entfernen des "alten" Dienstes:


Klicken Sie auf Start - Ausführen

Im Feld Öffnen: erfassen Sie Ihr Zielverzeichnis (z.B. "C:\RealHV\AcuReal") und ergänzen Sie den Pfad um "\AcuGT\bin\acurcl -remove")

Klicken Sie auf "OK"



Die nachfolgenden 2 Fragen beantworten Sie mit "y".




### 3. Entfernen der "alten" Runtime

Klicken Sie auf: Start - Einstellungen - Systemsteuerung und Starten Sie den Punkt Software


Aktivieren Sie die Option Programme ändern oder entfernen

Im rechten Bereich klicken Sie unter dem Punkt AcuCorp... auf die Schaltfläche Ändern/Entfernen



Bestätigen Sie diese Meldung mit Ja.

Nach dem Entfernen des Programms schließen Sie das Fenster "Software" mit dem "X" rechts oben.




### 4. Installation der neuen Runtime


Klicken Sie auf Start - Ausführen

Im Feld Öffnen: erfassen Sie den Laufwerksbuchstaben Ihres Quellverzeichnis (z.B. "D: ") und ergänzen Sie den Pfad um "\\AcuRuntime\721\setup.exe"


Klicken Sie auf OK



Bestätigen Sie diese Maske mit Next




Bestätigen Sie die Maske mit Next




Bei der Maske "Choose Destination Location" klicken Sie auf Browse und erfassen im Feld Path: Ihr Zielverzeichnis (z.B. "C:\RealHV\AcuReal").

Klicken Sie auf OK



In der Maske "Choose Destination Location" steht jetzt Ihr Installationspfad (z.B: c:\RealHV\Acureal"

Klicken Sie auf Next




Die Maske "Select Products" erscheint.  
Markieren Sie mit der Maus die Punkte:

- ACUCOBOL-GT Runtime COBOL Virtual Machine


- ACUCOBOL-GT Thin Client

- AcuConnect Thin Client Technology

Klicken Sie anschließend auf Next




Kontrollieren Sie die angezeigte Pfade auf Ihre Richtigkeit und klicken Sie Ja




Wenn diese Maske erscheint, klicken Sie auf Ja


Sollte diese Maske nicht erscheinen, dann wurde ein falscher Pfad angegeben. In diesem Fall muss die Installation abgebrochen werden und erneut ausgeführt werden.



Wenn diese Meldung erscheint klicken Sie auf Nein




Wenn diese Meldung erscheint klicken Sie auf Nein



Bei der folgende Maske erfassen Sie Ihren Product Code und den Product Key für die

ACUCOBOL-GT (R) Runtime Ver: 7.2.1


Klicken Sie anschließend auf More




Bei dieser Maske erfassen Sie den Product Code und den Product Key für die

AcuConnect (R) Thin Client Ver: 7.2.1

Klicken Sie anschließend auf Finish



Diese Meldung mit Nein bestätigen



Diese Meldung mit OK bestätigen.

Entfernen Sie die CD aus dem Laufwerk.

Beim ersten Start vom Realprogramm können Meldungen erscheinen.

Bestätigen Sie diese mit Accept bzw. mit Ja

